

## SOLUCIÓN AL MENSAJE “NO TIENE PERMISO PARA ACCEDER” EN INDUXSOFT R5 AL UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE CONTEO FÍSICO

Este mensaje se muestra al ejecutar la herramienta de Conteo Físico de Inventario que incluyen MaxiComercio y Déminus R5. Para que deje de aparecer, se requiere ejecutar un archivo .xml, que podrá descargar desde el siguiente enlace:

<https://www.induxsoft.net/?idpf=04a4350651544e379cee152327541c71>


Después de haber descargado el archivo, ejecute el Asistente de Conexiones del sistema R5 que utilice (MaxiComercio o Déminus).




En la ventana del Asistente de Conexión haga clic en **Siguiente**.




Posteriormente haga clic en **Abrir el administrador local de conexiones de Devkron**.




Seleccione la opción de **Acciones Globales**.




A continuación seleccione la conexión o conexiones a las que necesite dar permisos para el Conteo Físico de Inventario. Una vez realizó esta acción, haga clic en **Definir y ejecutar acciones globales**.




Del lado izquierdo aparecerá la conexión o conexiones que haya seleccionado, continúe haciendo clic en **Examinar**.




Busque y seleccione el archivo .xml que descargó. Haga clic en **Abrir**.




Una vez cargada la ruta del archivo .xml haga clic en **Ejecutar**.




Se abrirá la ventana de Ejecución de comandos SQL. Espere a que termine el proceso y haga clic en **Aceptar**.




Una vez terminada la operación, cierre el Asistente de Conexiones y abra el BackOffice R5 de su sistema.




Una vez abierto el BackOffice, haga clic en el **Panel de Control**.




A continuación ubique el módulo "Grupo de Usuarios" y haga clic sobre él.




Seleccione el grupo de usuarios al que desee agregar los permisos del Conteo Físico de Inventario y haga clic en la opción **Modificar**.




En la ventana "Grupo de usuarios" haga clic en el botón **Esquema de seguridad**.



En la nueva ventana, haga clic sobre el símbolo "+" para desplegar los permisos del **Conteo Físico de Inventarios**, posteriormente marque todas las casillas, tal como se muestra en la imagen. Al finalizar haga clic en **Aceptar**.



Aparecerá una ventana indicando reiniciar la conexión para que los cambios se guarden correctamente, haga clic en **Aceptar**.



Los permisos se han colocado y ahora podrá acceder a la herramienta de Conteo Físico de Inventario.

